

## Installazione dei driver per kit di firma digitale

In questa fase non collegare alcun dispositivo (lettore, smart card, chiavetta USB) al PC.

### 1. INSTALLAZIONE DEI DRIVER DEL LETTORE:

a. Eseguire il download del driver in base al tipo di lettore utilizzato, installare i driver del lettore lanciando l'eseguibile e seguendo quanto riportato a schermo (rimanere in attesa che l'installazione si completi).



[DRIVER](#)



[DRIVER](#)



[DRIVER](#)



### 2. INSTALLAZIONE DEI DRIVER DELLA SMART CARD:

#### 2.1 Disinstallazione precedenti driver (Saltare per le nuove installazioni)

Prima di procedere con l'esecuzione delle operazioni indicate al paragrafo successivo, è necessario disinstallare dal PC i driver delle smart card al momento presenti.

A tal fine, è necessario accedere al "pannello di controllo" di Windows, quindi al menu "Installazione

applicazioni" oppure "Programmi e Funzionalità" e rimuovere il/i programmi di seguito indicati:

Nome	Autore	Installato il
 Bit4id - CSP PKCS11 Oberthur	Bit4id	03/03/2010
 Bit4id - Universal Middleware for Incard	Bit4id	07/05/2010

#### 2.2 Installazione driver

a. Installare i driver della carta lanciando gli eseguibili:

1. [jre-6u20-windows-i586-s.exe](#)
2. [bit4id\\_opki.exe](#) (aggiornato anche alle nuove smart card) e seguendo quanto riportato a schermo.

b. Terminata l'installazione riavviare la macchina.

### 3. VERIFICA DELL'INSTALLAZIONE:

a. Assicurarsi che il lettore sia collegato al PC e che la smart card sia inserita.

b. Andare sul menù Start ->Programmi -> Bit4id -> Bit4id – CSP PKCS11 Oberthur -> Bit4id Smart Card Manager e verificare che nella finestra che viene aperta si leggano le informazioni relative alla carta, vedi figura seguente:



## Software per la firma digitale

[Aruba sign](#)

[manuale](#)